

Canon CAPT для принтеров Canon LBP

Скачать драйвер на сайте [Canon](http://Canon.ru).

Распаковать архив, перейти в распакованную папку, установить по очереди:

cnldrvcups-common.deb

cnldrvcups-capt.deb

Не включая принтер регистрируем его в системе

```
sudo /etc/init.d/cups restart
```

```
sudo lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPS LBP1120CAPTK.ppd -v csp://localhost:59687 -E
```

```
sudo ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp0
```

```
sudo update-rc.d ccpd defaults
```

Вместо LBP2900 укажите свою модель принтера, а вместо CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd укажите название ppd вашего принтера из ниже указанной таблицы

Имя принтера	Имя файла PPD	Имя принтера	Имя файла PPD
LBP9100C	CNCUPSLBP9100CCAPTK.ppd	LBP3300	CNCUPSLBP3300CAPTK.ppd
LBP7200C series	CNCUPSLBP7200CCAPTK.ppd	LBP3250	CNCUPSLBP3250CAPTK.ppd
LBP7200Cdn (network mode)	CNCUPSLBP7200CCAPTK.ppd	LBP3210	CNCUPSLBP3210CAPTK.ppd
LBP7018C / LBP7010C	CNCUPSLBP7018CCAPTK.ppd	LBP3200	CNCUPSLBP3200CAPTK.ppd
LBP6300	CNCUPSLBP6300CAPTK.ppd	LBP3150 / LBP3108 / LBP3100	CNCUPSLBP3150CAPTK.ppd
LBP6200	CNCUPSLBP6200CAPTK.ppd	LBP3100 / LBP3108 / LBP3150	CNCUPSLBP3150CAPTK.ppd
LBP6000	CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd	LBP3010 / LBP3018 / LBP3050	CNCUPSLBP3050CAPTK.ppd
LBP5300	CNCUPSLBP5300CAPTK.ppd	LBP3000	CNCUPSLBP3000CAPTK.ppd
LBP5100	CNCUPSLBP5100CAPTK.ppd	LBP2900	CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd
LBP5050 series	CNCUPSLBP5050CAPTK.ppd	LBP-1210	CNCUPSLBP1210CAPTK.ppd
LBP5000	CNCUPSLBP5000CAPTK.ppd	LBP-1120	CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd
LBP3500	CNCUPSLBP3500CAPTK.ppd	LBP-810	CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd
LBP3310	CNCUPSLBP3310CAPTK.ppd	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Через главное меню на панели рабочего стола запускаем программу «Печать» и выбираем правой кнопкой мыши принтер по умолчанию.

Перезагружаем компьютер, включаем принтер и пробуем распечатать. В предварительном просмотре, не забываем настроить параметры печати.

Удаление драйвера установленного вручную

Удаление регистрации принтера

```
sudo cccpdadmin -x LBP1120 && sudo lpadmin -x LBP1120
```

Удаление драйвера

```
sudo apt-get purge cndrvcups-capt cndrvcups-common
```

Удаление из автозагрузки cccpd

```
sudo update-rc.d -f cccpd remove
```

Перезагружаем компьютер.

Решение проблем

Если принтер не начал печатать, значит нужно посмотреть в /dev/usb под каким названием отображается принтер, например если lp2, то отменяем и регистрируем заново

```
sudo cccpdadmin -x LBP1120  
sudo cccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp1
```