

Автоматическое монтирование диска в GNU/Linux Linux Mint/Ubuntu

Узнаем идентификаторы подключенных разделов

sudo blkid

Получаем:

```
/dev/sda1: UUID="5857e994-3813-448d-be7b-3408e2f7572c" TYPE="ext4"  
PARTUUID="b97a0800-01"  
/dev/sda2: UUID="0254ccca-42cd-4991-a241-02a398770afa" TYPE="ext4"  
PARTUUID="b97a0800-02"  
/dev/sda3: UUID="b7e5a5e4-d5c6-4024-8d1e-5fe70792606a" TYPE="ext4"  
PARTUUID="b97a0800-03"  
/dev/sdb1: UUID="2794c40e-b831-4fd3-be09-c84916de8297" TYPE="ext4"  
PARTUUID="24289a56-01"  
/dev/sdb2: UUID="5582ef70-cf72-4e71-9acd-55c3c04713e0" TYPE="ext4"  
PARTUUID="24289a56-02"
```

Оповещаем систему о новом разделе

Вся информация по монтируемым разделам хранится в fstab:

sudo nano /etc/fstab

```
# / was on /dev/sda1 during installation  
UUID=5857e994-3813-448d-be7b-3408e2f7572c / ext4 errors=remount-ro 0 1  
# /Disk_1 was on /dev/sda2 during installation  
UUID=0254ccca-42cd-4991-a241-02a398770afa /Disk_1 ext4 defaults 0 2  
# /Disk_2 was on /dev/sda3 during installation  
UUID=b7e5a5e4-d5c6-4024-8d1e-5fe70792606a /Disk_2 ext4 defaults 0 2  
# /Disk_3 was on /dev/sdb1 during installation  
UUID=2794c40e-b831-4fd3-be09-c84916de8297 /Disk_3 ext4 defaults 0 2  
# /Disk_4 was on /dev/sdb2 during installation  
UUID=5582ef70-cf72-4e71-9acd-55c3c04713e0 /Disk_4 ext4 defaults 0 2
```

Осталось перезагрузиться или смонтировать несмонтированные диски:

sudo mount -a

Способ автоматического монтирования с помощью стандартной программы "Диски" (**gnome-disks**).