

Среда рабочего стола МАТЕ

Установка

В терминале введите следующие команды:

```
# для 12.04
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/ppa
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/precise-mate

# для 14.04
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/ppa
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/trusty-mate

# далее:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

# Для стандартной установки
sudo apt-get install mate-core
# Для расширенной установки
sudo apt-get install mate-desktop-environment
# Для расширенной установки полного рабочего стола с рядом дополнительных расширений
sudo apt-get install mate-desktop-environment-extras
```

Ubuntu MATE

В качестве альтернативы вы можете выбрать для установки Ubuntu MATE.

Ubuntu Mate более комплексный вариант, который предлагает немного переделанное окружение, макет, конфигурацию, и темы, интегрированные в Ubuntu более бесшовным способом. Это позволит установить полный MATE Desktop Environment, а также LightDM и многие другие приложения, чтобы обеспечить полный и хорошо проработанный рабочий стол.

```
sudo apt-get install ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop
```

Устранение ошибок

- После инсталляции MATE 1.2 при попытке изменить тему рабочего стола выходит ошибка: Unable to start the settings manager 'mate-settings-daemon'. В этом случае надо содержимое файла

```
sudo gedit /etc/xdg/autostart/gnome-settings-daemon.desktop
```

заменить на:

- [Desktop Entry]
Type=Application
Name=MATE Settings Daemon
Exec=bash -c "/usr/bin/mate-settings-daemon --no-daemon &"
OnlyShowIn=MATE;Unity;
NoDisplay=true
X-GNOME-Autostart-Phase=Initialization
X-GNOME-Autostart-Notify=true
X-GNOME-AutoRestart=true
X-Ubuntu-Gettext-Domain=gnome-settings-daemon
- На панели нет кнопки Выключить компьютер. В этом случае добавьте ее на панель из списка апплетов.